USR ohne Mühen

Normalerweise geschieht der Aufruf von Z80-Maschinenroutinen beim TRS-80 (Level 2, Model I) aus dem Basic mit USR(...), wobei allerdings zuvor in die Speicherstellen 16526/27 die Startadresse der Routine geschrieben werden muß. Mit folgender Basic-Zeile - einmalig im Programmkopf - erspart man sich das mühsame, zeit- und speicherplatzintensive Umrechnen in LSB und MSB der Startadresse und erhält den USR-Befehl. wie er z. B. im Sharp-Basic implementiert ist:

10 MC\$=CHR\$(205)+CHR\$(127)+ CHR\$(10)+CHR\$(233): V=VARPTR(MC\$)+1: POKE16526, PEEK(V):POKE16527,PEEK(V+1)

Nach Ausführung dieser Befehlszeile erhält der USR-Befehl die gewünschte einfache Form:

20 INPUT" STARTADRESSE DER USR-FUNKTION ":SA

30 X = USR(SA)

startet ohne aufwendiges POKE 16526,... - Befehle das Z80-Unterprogramm an der gewünschten Adresse SA, was sich vor allem bei mehreren verschiedenen Unterprogrammaufrufen wohltuend bemerkbar macht.

Verantwortlich für diese Vereinfachung ist die Stringvariable MCS, die folgendes 4-Byte-Z80-Programm enthält, das mit USR(SA) gestartet wird:

CD 7F 0A CALL 0A7FH: liest das USR-Argument ins HL-Register. IP (HL):

Sprung an gewünschte Startadresse. Ulrich Heidenreich